

IP-Einstellungen anpassen

Um eine Verbindung mit einem Netzwerk herzustellen, muss die Netzwerkkarte des Computers richtig konfiguriert sein.


Unter Microsoft Windows XP

Klicken Sie auf **Start**, wählen Sie **Einstellungen**, klicken Sie auf **Systemsteuerung**, und doppelklicken Sie auf das Symbol **Netzwerk- und DFÜ-Verbindungen**.



Doppelklicken Sie auf **Netzwerk- und DFÜ-Verbindungen**.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol **LAN-Verbindung**, und




Wählen Sie **Eigenschaften**.

Es wird ein Dialogfeld mit einer Liste der installierten Netzwerkkomponenten angezeigt.

Klicken Sie auf **Internetprotokoll (TCP/IP)**.


Klicken Sie auf **Eigenschaften**.



Wählen Sie **Folgende IP-Adresse** verwenden.

Beachten Sie, dass dies **Beispiel Adressen** sind, genaue Adressen erhalten Sie von Ihrem **Systembetreuer**. Wichtig ist auch der **DNS Eintrag**.

Klicken Sie auf **OK**.




Unter Microsoft Windows 2000

Klicken Sie auf **Start**, wählen Sie **Einstellungen**, klicken Sie auf **Systemsteuerung**, und doppelklicken Sie auf das Symbol **Netzwerk- und DFÜ-Verbindungen**.



Doppelklicken Sie auf das Symbol **Netzwerk- und DFÜ-Verbindungen**.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol **LAN-Verbindung**, und klicken Sie danach auf **Eigenschaften**.




Klicken Sie auf **Eigenschaften**.

Es wird ein Dialogfeld mit einer Liste der installierten Netzwerkkomponenten angezeigt.

Klicken Sie auf **Internetprotokoll (TCP/IP)**.


Klicken Sie auf **Eigenschaften**.



Wählen Sie **Folgende IP-Adresse** verwenden.


Beachten Sie, dass dies **Beispiel Adressen** sind, **genaue Adressen** erhalten Sie von Ihrem **Systembetreuer**. **Wichtig** ist auch der **DNS Eintrag**.

Klicken Sie auf **OK**.



Unter Microsoft Windows Me


Klicken Sie auf **Start**, wählen Sie **Einstellungen**, klicken Sie auf **Systemsteuerung**, und doppelklicken Sie auf das Symbol **Netzwerk- und DFÜ-Verbindungen**.



Doppelklicken Sie auf das Symbol **Netzwerk- und DFÜ-Verbindungen**.

Im Dialogfeld **Netzwerk** wird eine Liste der aktuell installierten Netzwerkkomponenten angezeigt.


Wählen Sie den Eintrag aus, der Ihrer Netzwerkkarte oder Ihrem Netzwerkadapter zugeordnet ist.



Klicken Sie auf **Eigenschaften**.

Wählen Sie die Option **IP-Adresse festlegen**.

Beachten Sie, dass dies Beispiel Adressen sind, genaue Adressen erhalten Sie von Ihrem Systembetreuer.




Wählen Sie die Option **Hinzufügen**, um einen neuen Gateway hinzuzufügen


Geben Sie die Gateway-Adresse „192.168.0.2“ ein.

Klicken Sie auf **Hinzufügen**.

Wechseln Sie auf den Reiter **DNS Konfiguration** und tragen Sie die Daten ein, die Sie von Ihrem Systembetreuer bekommen haben.



Klicken Sie auf **OK, und starten Sie den Computer **neu**.**



Klicken Sie auf **OK.**

Klicken Sie auf **OK, und starten Sie den Computer **neu**.**

Unter Microsoft Windows 98SE

Klicken Sie auf **Start**, wählen Sie **Einstellungen**, klicken Sie auf **Systemsteuerung**, und doppelklicken Sie auf das Symbol **Netzwerk- und DFÜ-Verbindungen**.




Doppelklicken Sie auf das Symbol **Netzwerk- und DFÜ-**

Im Dialogfeld **Netzwerk** wird eine Liste der aktuell installierten Netzwerkkomponenten angezeigt.


Wählen Sie den Eintrag aus, der Ihrer Netzwerkkarte oder Ihrem Netzwerkadapter zugeordnet ist.

Klicken Sie auf **Eigenschaften**.



Wählen Sie die Option **IP-Adresse festlegen**.


Beachten Sie, dass dies Beispiel Adressen sind, genaue Angaben erhalten Sie von Ihrem Systembetreuer.




Geben Sie die Gateway-Adresse „192.168.0.2“ ein.

Klicken Sie auf **Hinzufügen**.

Wechseln Sie auf den Reiter **DNS Konfiguration** und tragen Sie die Daten ein, die Sie von Ihrem Systembetreuer bekommen haben.



Klicken Sie auf **OK, und starten Sie den Computer neu.**



Klicken Sie auf **OK.**

Starten Sie den Computer neu.