



Vergabe einer Statischen IP am Windows Rechner

Für WinXP, Vista, 7, 8, 8.1 und 10


1. Rufen Sie die Windows Systemsteuerung auf und dort Netzwerk und Internet




2. Klicken Sie hier auf Netzwerk- und Freigabecenter




3. Wählen Sie links **Adaptoreigenschaften ändern** aus.




4. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die **LAN-Verbindung**, mit dem Sie den PC mit dem Router verbunden haben.



5. Wählen Sie die Option **Eigenschaften** aus.



6. Markieren Sie den Eintrag **Internetprotokoll Version 4 (TCP/IPv4)** und klicken darunter auf **Eigenschaften**.




Hinweis Windows 10:

Statt über die Systemsteuerung rufen Sie die Windows 10 Einstellungen auf.
Machen Sie einen Linksklick auf das **Windows-Symbol**.




In der Regel ist es unten-links zu finden.


Klicken Sie auf das Symbol für **Einstellungen**.



Dort dann klicken Sie auf **Netzwerk und Internet**.



Links wählen Sie **Ethernet** aus und klicken dann auf **Adapteroptionen ändern**.



7. Wählen Sie **Folgende IP-Adresse verwenden** aus und tragen die folgenden Angaben ein.

- Handelt es sich bei Ihrem zu konfigurierenden D-Link Gerät z.B. um einen **DI-, DIR-** oder **DGL-Router**, einen **DWL-** oder **DAP-Accesspoint**, wäre folgende statische IP-Konfiguration passend:

IP-Adresse: 192.168.0.20

Subnetmaske: 255.255.255.0

Standardgateway: 192.168.0.1

Bevorzugter DNS-Server: 192.168.0.1

(Bei Accesspoints kann der Standardgateway und Bevorzugte DNS-Server weggelassen werden)

- Handelt es sich bei Ihrem zu konfigurierenden D-Link Gerät z.B. um einen **DSL-Router** wäre folgende statische IP-Konfiguration passend:

IP-Adresse: 192.168.1.20

Subnetmaske: 255.255.255.0

Standardgateway: 192.168.1.1

Bevorzugter DNS-Server: 192.168.1.1

- Handelt es sich bei Ihrem zu konfigurierenden D-Link Gerät z.B. um einen **DFL-Firewall** oder einen **DSR-Unified Service Router**, wäre folgende statische IP-Konfiguration passend:

IP-Adresse: 192.168.10.20

Subnetmaske: 255.255.255.0

Standardgateway: 192.168.10.1

Bevorzugter DNS-Server: 192.168.10.1

- Handelt es sich bei Ihrem zu konfigurierenden D-Link Gerät z.B. um einen **DES-** oder **DGS-Switch**, wäre folgende statische IP-Konfiguration passend:

IP-Adresse: 192.168.0.20 oder 10.90.90.20 (Bitte die Anleitung des Switch beachten)

Subnetmaske: 255.255.255.0

