

IP-Einstellungen anpassen

Um eine Verbindung mit einem Netzwerk herzustellen, muss die Netzwerkkarte des Computers richtig konfiguriert sein. Im Folgenden finden Sie Hinweise zur Konfiguration einer Netzwerkkarte per DHCP. (Die IP Adresse wird von einem DHCP Server zugewiesen)


Unter Microsoft Windows XP

Klicken Sie auf **Start** > **Einstellungen** > **Systemsteuerung** > und **doppelklicken** Sie auf das Symbol **Netzwerkverbindungen**.




Doppelklicken Sie auf **Netzwerkverbindungen**.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol **LAN-Verbindung**, und klicken Sie danach auf **Eigenschaften**.



Wählen Sie **Eigenschaften**.


Es wird ein Dialogfeld mit einer Liste der installierten Netzwerkkomponenten angezeigt.



Klicken Sie auf Internetprotokoll (TCP/IP).

Klicken Sie auf Eigenschaften.

Sie können die IP-Einstellungen automatisch zuweisen lassen.



Wählen Sie IP-Adresse automatisch beziehen.

Klicken Sie auf OK.


Unter Microsoft Windows 2000

Klicken Sie auf **Start**
> **Einstellungen**>
Systemsteuerung>
und **doppelklicken**
Sie auf das Symbol
Netzwerk- und DFÜ-
Verbindungen.



Doppelklicken Sie auf
das Symbol **Netzwerk-**
und DFÜ-
Verbindungen.

Klicken Sie mit der
rechten Maustaste auf
das Symbol **LAN-**
Verbindung und
klicken Sie danach
auf **Eigenschaften**.




Wählen Sie
Eigenschaften.

Es wird ein Dialogfeld mit einer Liste der installierten Netzwerkkomponenten angezeigt.

Klicken Sie auf **Internetprotokoll (TCP/IP)**.

Klicken Sie auf **Eigenschaften**.




Sie können die IP-Einstellungen **automatisch zuweisen** lassen.

Wählen Sie **IP-Adresse automatisch beziehen**.

Klicken Sie auf **OK**.


Starten Sie Ihren Computer neu.



Unter Microsoft Windows Me

Klicken Sie auf **Start** > **Einstellungen** > **Systemsteuerung** > und **doppelklicken** Sie auf das Symbol **Netzwerk**.


Doppelklicken Sie auf das Symbol **Netzwerk**



Im Dialogfeld **Netzwerk** wird eine Liste der aktuell installierten Netzwerk-komponenten angezeigt.

Wählen Sie den Eintrag aus, der Ihrer Netzwerkkarte oder Ihrem Netzwerkadapter zugeordnet ist.

Klicken Sie auf Eigenschaften




Sie können die IP-Einstellungen **automatisch zuweisen** lassen.

Wählen Sie **IP-Adresse automatisch beziehen**.

Klicken Sie auf **OK**.

Starten Sie den Computer **neu**.



Unter Microsoft Windows 98SE

Klicken Sie auf **Start** > **Einstellungen** > **Systemsteuerung** > und **doppelklicken** Sie auf das Symbol **Netzwerk**.




Doppelklicken Sie auf das Symbol **Netzwerk**.


Im Dialogfeld **Netzwerk** wird eine Liste der aktuell installierten Netzwerk-komponenten angezeigt.

Wählen Sie den Eintrag aus, der Ihrer Netzwerkkarte oder Ihrem Netzwerkadapter zugeordnet ist.

Klicken Sie auf **Eigenschaften**.



Sie können die IP-Einstellungen **automatisch zuweisen** lassen.



Wählen Sie **IP-Adresse automatisch beziehen**.

Klicken Sie auf **OK**.

Starten Sie den Computer **neu**.