


Drahtlosnetzwerke automatisch konfigurieren mit WCN (Windows Connect Now) unter Windows Vista


Windows Connect Now (WCN) erlaubt eine einfache Einrichtung eines WLAN Netzwerkes wenn der Router oder Access Point WCN unterstützt. Zur Einrichtung benötigen sie einen USB Speicherstick.

Installieren sie bitte erst den Treiber für ihren WLAN Adapter. Danach stecken sie ihren USB Speicherstick an einem USB Anschluss ein


Klicken sie auf das Windows Logo (Start Button) , und danach auf Netzwerk.



Danach erscheint folgendes Fenster




Klicken sie bitte oben in der Leiste auf Netzwerk und Freigabecenter.



Klicken sie bitte links auf „Eine Verbindung oder ein Netzwerk einrichten“. Es erscheint dann folgendes Fenster.


Klicken sie auf „Einen Drahtlosrouter oder –zugriffspunkt einrichten“, und danach auf „Weiter“.




Klicken sie wieder auf weiter...

Es erscheint für kurze Zeit folgendes Fenster das automatisch wieder verschwindet.





Nachdem die Einstellungen ermittelt wurden erscheint folgendes Fenster:



Klicken sie bitte auf „Drahtlosnetzwerkeinstellungen erstellen und auf einem USB Flashlaufwerk speichern“.




Als nächstes werden sie nach einen Netzwerknamen gefragt, hier können sie einen beliebigen Namen eintragen.



Danach bitte auf „Weiter“ klicken.


Windows generiert nun automatisch eine sichere Passphrase. Sie können die Passphrase ändern, es wird aber empfohlen dies nicht zu tun. Sollten sie dennoch ein eigenes Passwort wünschen, sollte es mindestens 20 Stellen lang sein, und weder ein Begriff aus einen Wörterbuch, noch ihr Geburtsdatum oder sogar der Netzwerknamen sein etc... Die Passphrase kann aus Klein, Großbuchstaben oder Nummern bestehen, Sonderzeichen sind jedoch nur begrenzt möglich und können ggf. zu Problemen führen.






Klicken sie bitte danach auf „Weiter“

Das nächste Fenster können sie mit „Weiter“ bestätigen.




Falls sie noch nicht den USB Speicherstick eingesteckt haben, sollten Sie das jetzt nachholen. Danach wählen sie bitte den Laufwerksnamen ihres USB Sticks aus.



Mit „Weiter“ werden die Daten auf dem USB Stick abgespeichert.



Nun erscheint folgendes Fenster



Bitte ziehen sie erst den USB Stick ab, und drücken dann erst auf schließen.

Danach stecken sie bitte den USB Stick in ihren WCN fähigen WLAN Router.
Nach ca. 1 Minute werden die Einstellungen übernommen.

Windows Vista verbindet sich auf dem PC , auf dem die Einrichtung vorgenommen ist automatisch mit dem Netzwerk.

Sie werden nach dem Verbinden aufgefordert eine Auswahl für ihr Netzwerk zu treffen.



Sollten sie daheim mehrere PC´s haben die miteinander in Verbindung stehen sollten (u.a. Festplatten oder Druckerfreigabe) , dann klicken sie bitte auf „Zu Hause“ , sollte eine Verbindung der PC´s untereinander nicht gewünscht sein, so klicken sie bitte Öffentlicher Ort.
Ggf. müssen sie es noch durch die Benutzerkontensteuerung bestätigen.




Drücken sie bitte hier auf „Fortsetzen“.

Einrichtung eines 2. PC´s

Die WLAN Einrichtung von weiteren PC´s ist mit den vorhandenen Daten auf dem USB Stick sehr einfach. Bitte installieren sie auch hier erst die vorhandenen Treiber für den WLAN Adapter, falls noch nicht geschehen.

Danach führen sie bitte den USB Stick in den USB Port des Computers ein, es erscheint folgende Meldung.



Klicken sie bitte auf Drahtlosnetzwerkinstallations-Assistent

Im nächsten Schritt werden sie gefragt ob dieser Computer mit dem Drahtlosnetzwerk verbunden werden soll, klicken sie auf OK.



Danach erscheint folgende Meldung



Ggf. werden sie wieder nach der Art des Netzwerkes gefragt, schauen sie bitte auf Seite 8 und 9 dazu nach.

Bitte beachten sie dass die automatische Einrichtung nur möglich ist wenn sie keinen MAC Filter im Access Point/Router aktiviert haben. Da ein MAC Filter keinen weiteren Sicherheitsvorteil gegenüber WPA hat, können sie diesen einfach abschalten.

