

Anleitung zum Abspeichern und Installieren der Konfiguration

Für DCM-704

Haben Sie in Ihrem DCM-704 Einstellungen vorgenommen, können Sie sie auf einen lokalen Datenträger sichern und diese auch wieder bei Bedarf in das DCM-704 installieren.

1. Greifen Sie per Webbrowser auf die Konfiguration des DCM-704 zu.
Die Standardadresse ist <http://192.168.0.1>.

2. Loggen Sie sich in die Konfiguration des DCM-704 ein.

Als „Benutzername“ geben Sie **admin** ein.

Als „Passwort“ geben Sie **password** ein. Dies ist das Standardpasswort. Sollten Sie es geändert haben, geben Sie Ihr geändertes Passwort bitte ein.

Klicken Sie auf **Anmelden**.

D-Link

Anmelden

Anmelden
Bitte geben Sie Benutzername und Passwort ein um sich anzumelden.

Benutzername

Passwort

Your default user name and password for logging in to these web pages are "admin" and "password". Please change your password under the [Security] menu in order to manage your gateway device safely.

Der Standardbenutzername ist "admin" und das Standardpasswort ist "password". Zur Verbesserung der Sicherheit ändern Sie bitte das Passwort im [Security]-Menü.

Diagnose		
Ausführen	Wert (114,000,000 Hz ~ 858,000,000 Hz)	Aktion
Feste Downstream Frequenz einstellen	<input type="text"/>	<input type="button" value="Anwenden"/> <input type="button" value="Löschen"/>

3. Wählen Sie oben das Menü Grundeinstellungen und links das Menü Backup aus.

4. Klicken Sie auf **Backup**, um die Konfiguration auf einen lokalen Datenträger abzuspeichern.

Möchten Sie eine abgespeicherte Konfigurationsdatei installieren, klicken Sie auf **Durchsuchen** und wählen die Konfigurationsdatei auf Ihrem lokalen Datenträger aus. Klicken Sie dann auf **Wiederherstellen**.

